

# System Operating Group | E-Mail configuration

## Anpassen der bisherigen Konfiguration von Microsoft Outlook

1. Um E-Mails auch von außerhalb der TF einliefern zu können müssen die Einstellungen für den Postausgangs-Server geändert werden. Hierfür öffnen Sie die **E-Mail-Konten** im Menü **Extras** ihres Outlooks und wählen **Vorhandene E-Mail-Konten anzeigen oder bearbeiten**.
2. Wählen Sie das E-Mail-Konto der TF aus und klicken Sie auf **Ändern**.  
Klicken Sie auf **Weitere Einstellungen**.

**E-Mail-Konten**

**Internet-E-Mail-Einstellungen (IMAP)**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**

Posteingangsserver (IMAP):

Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

Abbildung 1

3. Wählen Sie im Fenster **Internet-E-Mail-Einstellungen** das Register **Postausgangsserver** und aktivieren **Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**. Wählen Sie **Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden**.




Abbildung 2

4. Wählen Sie im Fenster **Internet-E-Mail-Einstellungen** das Register **Erweitert** und geben die folgenden Serveranschlusnummern ein:

**Posteingangsserver (IMAP): 993**

**Postausgangsserver (SMTP): 587**

Aktivieren Sie für beide **Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)**. Für Outlook **2007/2010**: Bei SMTP (587) **nicht** SSL anklicken (wie in Abbildung 3 gezeigt), sondern **TLS** auswählen!




Abbildung 3